

نکاتی که باید در خیابان رعایت کرد

دزدی در خیابان

غیرفعال کردن ادهاک

ادهاک (ad hoc) یک نوع سرویس برای اتصال یا ساختن شبکه‌های بی سیم است و قطعاً وقتی در شبکه‌های بی سیم عمومی هستید، نیازی به آن ندارید. پس می‌توانید آن را غیرفعال کنید، اما اگر فعال باشد، ممکن است بدون اینکه شما مطلع باشید به دستگاه شما وصل شوند و اطلاعات مهم شما را



سرقت کنند. برای اینکه خیال خود را راحت کنید، بهتر است این قابلیت را غیرفعال کنید و در صورت نیاز بعداً دوباره آن را فعال کنید. البته در ویندوز ویستا و نسخه‌های بعدی، نیازی به این کار نیست. برای غیرفعال کردن این آپشن در ویندوز ایکس پی، روی آیکون شبکه بی سیم خود در نوار

وظیفه ویندوز راست کلیک کرده و گزینه Status را انتخاب کنید. سپس با باز شدن پنجره گزینه Properties را انتخاب کنید. بالای پنجره تب Wireless Networks را انتخاب کنید و در میان شبکه‌ها، شبکه‌ای را که به آن متصل هستید ببینید. یک بار دیگر گزینه Properties را بزنید و به تب Association بروید و تیک ad hoc را بردارید. البته لازم به توضیح نیست که عکس همین کار باعث می‌شود همه چیز به حالت عادی برگردد. حالا می‌توانید همه چیز را تایید کنید.

غیرفعال کردن اشتراک‌گذاری فایل‌ها

اگر ویژگی اشتراک‌گذاری فایل‌های شما فعال باشد، قطعاً دچار مشکل خواهید شد. حتی اگر با داشتن بهترین آنتی ویروس‌ها فایل‌هایتان را به اشتراک بگذارید، دیگران به راحتی می‌توانند آنها را بردارند. برای جلوگیری از این کار در ویندوز ویستا و نسخه‌های بعدی ویندوز باید کار بسیار ساده‌ای انجام دهید. موقع اتصال به شبکه، به ویستا بگویید که این شبکه عمومی است، ویندوز به صورت خودکار اشتراک‌گذاری فایل‌ها را محدود می‌کند. در ویندوز ایکس پی اشتراک‌گذاری به صورت پیش فرض غیرفعال است، اما برای احتیاط می‌توانید با استفاده راهنمای ویندوز، این قسمت را هم غیرفعال کنید.

در آخر سعی کنید رمزهای حیاتی خود را با دقت انتخاب کنید و در مکان‌های عمومی پست‌های الکترونیکی مهم خود را چک نکنید. این جمله را زیر آینه خود بنویسید: امنیت اطلاعات شما بسیار مهم است. این موضوع را به هیچ وجه فراموش نکنید.

محمد کاظمی

امروز در تمام دنیا، حتی در داخل کشور خودمان، مکان‌های عمومی مثل فرودگاه‌ها، کافی شاپ‌ها و حتی بعضی ادارات دولتی و بانک‌ها، سرویس اینترنت را به صورت بی سیم و رایگان به مراجعان خود ارائه می‌دهند. از آنجا که بیشتر افراد مجهز به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند یا لپ‌تاپ‌های مدرن شده‌اند، با چند کلیک می‌توانند با این بستر شبکه‌ای عمومی، به اینترنت متصل شوند و از خدمات مختلف استفاده کنند. تصور کنید مردمی را که خسته از انتظار طولانی در فرودگاه، با لپ‌تاپ خود به اینترنت بی سیم و رایگان فرودگاه وصل شده‌اند و آخرین اطلاعات پرواز، اطلاعات شخصی، احوالپرسی‌های دوستان و هزار و یک کار دیگر را که می‌توان در اینترنت انجام داد، پیگیری می‌کنند. این تصور دست‌کم برای کاربران حرفه‌ای اینترنت تصور شیرینی است.

نکته‌ای که نباید فراموش کرد، این است که شبکه‌های عمومی در اختیار همه نوع کاربری قرار می‌گیرد. از کاربرهای ساده گرفته تا کاربرهای حرفه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و حتی کاربران مخرب که بیشتر فعالیت خود را صرف سرقت اطلاعات یا حمله به شبکه‌ها می‌کنند. این بستر باز سبب می‌شود که امنیت به حداقل ممکن برسد و امن نگاه داشتن اطلاعات فقط به دست خود کاربر باشد. تصور کنید از بستر این شبکه وارد ای میل خود شده‌اید و یک هکر به دستگاه شما متصل شده و تمام اطلاعات حیاتی شما را می‌رباید. اصلاً تصور

خوشایندی نیست. برای اینکه این اتفاق گریبان شما را نگیرد، پیشنهادات ساده‌ای داریم که به کمک آن می‌توانید رایگان و ساده از آن لاین بودن خود لذت ببرید.

آنتی ویروس و دیوار آتش

قبل از هر چیز، همیشه باید یک آنتی ویروس به روز داشته باشید و همینطور یک دیوار آتش مناسب. اگر توانایی خرید مجوز آنتی ویروس‌های حرفه‌ای را ندارید، از آنتی ویروس رایگان آویرا (Avira) که اسکتری سریع دارد و به خوبی به روز می‌شود استفاده کنید. برای دیوار آتش هم از کومودو (komodo) استفاده کنید که آن هم رایگان است. همیشه باید آنتی ویروس خود را به روز کنید و به هیچ وجه از آنتی ویروس‌های کرک شده استفاده نکنید. سعی کنید آن را به صورت «اصل» بخرید یا از آنتی ویروس‌های رایگان استفاده کنید.

توجه به یک مساله قبل از هر توضیحی لازم است. به هیچ وجه قبل از مطالعه و درک یک پیام آن را نننید یا تایید نکنید. برای مثال، ویندوز ویستا هنگام هر اتصال شما به شبکه می‌پرسد که این شبکه کجا قرار دارد؛ خانه، محل کار یا یک جای عمومی. قطعاً پاسخ دادن به این سوال می‌تواند تغییرات زیادی در تنظیمات شبکه شما به وجود بیاورد. پس با دقت به این سوالات پاسخ بدهید و پیغام‌های خطا و هشدار را با دقت بیشتری بخوانید.

پرسش و پاسخ

به صورت خودکار ۲ بار کلیک می‌شود. علت این مشکل چیست و راه تصحیح آن چگونه است.

در ویندوز چنین امکانی وجود دارد که برای ماوس کلیک را دابل کلیک تعریف کرد. برای این کار از منوی Start گزینه My Computer را انتخاب کنید.

از منوی Tools گزینه Folder Options را انتخاب کنید. در لبه General زیر قسمت Click Items as Follows عبارت

Single Click to open an item را انتخاب و تایید کنید. از این پس هر کلیک که انجام می‌دهید به صورت دابل کلیک اعمال می‌شود.

حال چنانچه می‌خواهید این قابلیت را به حالت پیش فرض (کلیک) برگردانید کافیست در پنجره آخر (Folder Options) زیر قسمت Click items as follows گزینه Double Click to open an item را انتخاب و تایید کنید.

چنانچه سیستم شما به حالت پیش فرض است ولی باز به همان صورت کلیک به عنوان دابل کلیک اعمال می‌شود، ابتدا سیستم خود را با یک


بنابراین کار رایت روی آن سریع‌تر انجام می‌شود. ضمن اینکه فایل‌های ویدیویی ضبط شده روی +R با بیشتر دستگاه‌های پخش دی‌وی دی‌سازگاری دارد. در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت ضمن مشابهت بسیار این دو نوع دی‌وی دی نوع +R مناسب تر است.

در مورد سوال دوم باید گفت با توجه به اینکه تنها راه دسترسی به افراد مورد نظر اطلاعاتی است که خودشان بر روی اینترنت قرار داده‌اند بنابراین به این دلیل که بیشتر کاربران اطلاعات واقعی خود را در اینترنت قرار نمی‌دهند، به سختی می‌توان آی دی و ایمیل افراد مورد نظر را یافت.


هابیل امیدی از تالش گیلان - مدتی است وقتی که کامپیوتر را خاموش می‌کنم، سیستم خاموش نمی‌شود و در صفحه آبی رنگ می‌ماند. من مجبور می‌شوم دکمه پاور را نگه دارم تا برق قطع شود. همین مشکل را با Restart هم دارم. ویندوز هم عوض کردم ولی مشکل حل نشد. لطفاً مرا راهنمایی کنید.

این مشکل می‌تواند دلایل مختلف سخت افزاری و نرم افزاری داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

- ۱- ویروس (توصیه می‌شود با یک آنتی ویروس قوی و به روز سیستم خود را اسکن کنید) ۲- ایرادات موجود در ویندوز (چنانچه ویندوز خود را دوباره نصب می‌کنید قبل از انجام هر کاری ابتدا با یک آنتی ویروس به روز و قوی سیستم را اسکن کنید - از یک نسخه ویندوز معتبر استفاده کنید - ویندوز جدید را روی ویندوز قبلی نصب نکنید) ۳- ایراد در پاور ۴- ایراد در مادربورد ۵- ایراد در کارت گرافیک ۶- ایراد در رم ۷- ایراد در هارد (بدسکتور - نداشتن فضای کافی در درایوی که ویندوز نصب شده) ۸- برنامه در حال اجرا ۹- ایراد در تنظیمات بایوس سیستم در ارتباط با پاور حسین صادقی - به تازگی هر بار که با ماوس روی گزینه‌ای کلیک می‌کنم



آنتی ویروس قوی و به روز اسکن کنید. سپس ماوس خود را از نظر سخت افزاری کنترل کنید.



آموزش
 مهندسی پیوند داده‌ها
 • تعمیرات پرینتر
 • تعمیرات دستگاه فونکسی (اتانوک، دیجیتال)
 • تعمیرات قطعات کیس (هارد، مادربورد و...)
 • تعمیرات ماینیور - نوت بوک
 شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۹۹۳۷۱۱
 خیابان راهبان

