

نکته‌هایی برای استفاده بهتر از ویندوز

فوت استاد



علیرضا طیبیاری

سریع‌تر کردن ویندوز اکس‌پی، آرزویی است که هرکسی با کامپیوترهای پنتیوم ۴ و ۵۱۲ مگابایت رم دارد. اکس‌پی در میان ویندوزها، تنها سیستم عاملی است که می‌تواند با این سخت‌افزار کار کند و ویندوز ویستا و ۷ هر دو پیش‌نیازهای سخت‌افزاری مدرن‌تری دارند. در شماره‌های گذشته بخشی از نکات ریز کار با ویندوز را آموزش دادیم، در این شماره نیز به بخش دیگری از این نکات می‌پردازیم. نصب مجدد ویندوز همواره یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای خلاصی از شر خطاها و کندی بیش از حد سیستم است. اما قبل از آن باید از داده‌های خود پشتیبان تهیه کنید که بعد از نصب ویندوز، چندین سال به عقب‌تر باز نگردد. بهترین کار برای این موضوع این است که فایل‌های خود را در درایوی به جز درایوی که می‌خواهید روی آن ویندوز نصب کنید، قرار بدهید. اگر تا به حال فایل‌های خود را داخل درایو C قرار می‌دادید و یا هنوز فایلی را نداشتید، گام‌های زیر را دنبال کنید که دیگر بعد از نصب هم نیازی نباشد که وقت خود را صرف برگرداندن فایل‌ها به جای قبل خود کنید.

جابه‌جایی‌سندها

دایرکتوری My Documents شما معمولاً در C:\Documents\Settings\user\My Documents قرار دارد. اگر مثلاً درایو دیگری به عنوان D دارید، می‌توانید روی My Documents خود کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب کرده و بعد Move را بزنید. در این‌جا می‌توانید یک فولدر از درایو D را انتخاب کنید. به‌سادگی مشاهده خواهید کرد که My Documents شما از این به بعد در همه‌جا سیستم، همان فولدری خواهد شد که تعریف کرده‌اید. بدین صورت حتی بعد از نصب ویندوز با پیروی از این چند قدم ساده، می‌توانید پرونده‌های خود را باز گردانید.

اگر از Outlook برای کنترل و ارسال ایمیل‌های

خود استفاده می‌کنید، می‌توانید به‌ترتیبی که گفته شد، نامه‌های خود را به یک فولدر در درایو دیگر بفرستید. همچنین می‌توانید از تنظیمات ایمیل خود هم بک‌آپ تهیه کنید که مجدداً به تنظیم کردن آن نیازی نباشد. برای انجام اینکار، گزینه Tools را انتخاب کنید و از منوی باز شده، Accounts را بزنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود به دنبال Mail بگردید. فهرستی از حساب‌های شما با کلیک کردن روی میل نشان داده خواهد شد، هر حسابی که می‌خواهید از آن پشتیبان بگیرید را انتخاب کنید و بعد Export را بزنید. این کار یک فایل با پسوند .iaf ایجاد می‌کند.

ممکن است بخواهید تنظیمات خود را به همکاران هم بدهید که او هم ایمیل‌ها را چک کند، در این صورت او با کلیک کردن روی Import در همین پنجره،

می‌تواند این فایل را به آوت‌لوک خود بدهد.

بیشتر کاربران ویندوز، قبل از آنکه ویندوز را نصب کنند، تمام درایو را فرمت می‌کنند. این کار اصلاً نیازی نیست و حتی گاهی اوقات ضرر هم دارد، چرا که ممکن است چندین سیستم عامل نصب کرده باشید و حتی ممکن است منوی بوت خود را از دست بدهید و ویندوزهای دیگر را نبینید. بهترین کار این است که ابتدا، از طریق یکی دیگر از ویندوزهای خود، فولدرهای Program Files و Windows را حذف کنید، بعد با استفاده از گزینه Clean Install ویندوز خود را در آن درایو نصب کنید و بعد مسیرهای بالا را برای بازگرداندن پشتیبانی از سند‌های تان طی کنید. برای دانلودهای تان حتماً از مدیر دانلود استفاده کنید. مدیرهای دانلود نسل جدید فایل‌ها را به چند

قسمت تقسیم می‌کنند و تعداد زیادی کانکشن برای هر تکه ارسال می‌کنند و به همین ترتیب، از حداکثر توانایی خطوط شما برای دریافت اطلاعات استفاده می‌کنند و در نهایت تکه‌های دریافت شده را کنار هم قرار می‌دهند.

اگر برنامه‌های زیادی نصب کرده‌اید، منوی استارت پروگرامز شما برای باز شدن زمان زیادی صرف می‌کند. می‌توانید این برنامه‌ها را به بخش‌های مختلفی همچون Multimedia، اینترنت، ابزارهای سیستمی و... تقسیم کنید. برای این کار کافی است به مسیر C:\Windows\Start Menu\Programs بروید و فولدرهای مورد نظر را بیاندازید و موقع نصب برنامه‌ها آن‌ها را داخل این بخش‌ها بیاندازید و یا برنامه‌های دیگر را به این فولدرها بفرستید. آیکن Show Desktop را همواره در Quick Launch خود نگه دارید. اما اگر آن را حذف کردید، باید عبارت *.scf را در درایو C: خود جستجو کنید و بعد اگر فایل Show Desktop.scf را پیدا کردید، آن را داخل فولدر Quick Launch کپی کنید. اگر آن فایل پیدا نشد، Notepad را باز کنید و متن زیر را داخل آن بنویسید:

[Shell]

Command=2

IconFile=explorer.exe,3

[Taskbar]

Command=ToggleDesktop

از منوی فایل گزینه Save as را برگزینید و در پنجره‌ای که باز می‌شود، Save as type را به All files تغییر بدهید و اسم فایل را Show Desktop.scf بگذارید. مطمئن باشید که این فایل را در فولدری که ایجاد کرده‌اید ذخیره کنید. حالا روی تسک‌بار خود کلیک راست کنید و از منوی Toolbar گزینه New Toolbar را انتخاب کرده و سپس فولدری که فایل Show Desktop.scf را در آن گذاشته‌اید انتخاب کنید.

clickhelp@jamejamonline.ir

مهدی رشنو

پرسش و پاسخ

حامد سپیدنام، جهرم استان فارس - من مشکلی دارم که فکر می‌کنم از ویروس باشد. محتوای درایو مجازی من کاملاً پاک شده و دیگر نمی‌توانم ایمیج را در آن نصب کنم. حتی با آن نصب نرم‌افزار ویرچوال دایمون مشکل من حل نشد.

دوست عزیز، اگر سیستم خود را با آنتی‌ویروس قوی و به‌روز اسکن کرده‌اید و ویروسی نیافته‌اید، باید گفت که این نرم‌افزار برای ساختن درایو مجازی از هارد شما استفاده می‌کند.

اگر به‌دلالی ظرفیت هارددیسک به اندازه کافی در دسترس نباشد، دیگر نمی‌توانید از درایو مجازی استفاده کنید. شما می‌توانید با خالی کردن درایوی که این نرم‌افزار از آن استفاده می‌کند یا تغییر درایو مورد استفاده این نرم‌افزار این مشکل را برطرف کنید.

پدرام زرگر - من می‌خواهم یک فایل ویدیویی را که پسوند آن avi است و دارای ۳ فایل دیگر با پسوند های .sub و .idx و srt و زیرنویس فارسی است، روی سی‌دی یا دی‌وی قرار دهم به طوری که روی دی‌وی پلیر همراه با زیرنویس اجرا شود. این کار را با چه برنامه‌ای باید انجام دهم؟ نرم‌افزارهای مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. یکی از این نرم‌افزارها که استفاده از آن نیز بسیار آسان است، نرم‌افزار ConvertXtoDVD است که برای استفاده از آن باید فایل ویدیویی و

باتری مادربورد خود را کنترل و در صورت نیاز تعویض کنید. بابک شهلا - بعضی از موسیقی‌هایی که از اینترنت دانلود می‌کنم در مدیا پلیر باز نمی‌شوند و وقتی از اینترنت خارج می‌شوم، می‌بینم دانلود نشده است. موقع دانلود در مدیا پلیر به گزینه تولز سپس آپشن رقتم و از گزینه فایل تایپ "ام‌پی‌تری" و "دبلیو‌ام‌ای" را بی‌علامت کردم اما مشکل حل نشد.

بعضی از موسیقی‌هایی که روی اینترنت قابل دسترسی هستند، به صورت Stream هستند. به این معنی که تنها هنگام اتصال به اینترنت قابل پخش هستند. زمانی که سیستم به شبکه اتصال پیدا کرد، اطلاعات برای پخش ارسال می‌شوند.

این نوع فایل‌ها به‌طور معمول دانلود نمی‌شوند. کاری که شما روی مدیا پلیر خود انجام داده‌اید، تنها به این معناست که فایل‌هایی با این نوع قالب توسط مدیا پلیر پخش نشود و ارتباطی به مشکلی که مطرح کردید ندارد. البته فایل‌های استریم را هم می‌توان با نصب برخی پلاگین‌ها یا نرم‌افزارهای جانبی دریافت کرد.

محسن نوابی از تهران - در برنامه‌های رایت، Image چیست و نحوه ساختن آن چگونه است؟

به تصویری از اطلاعات روی سی‌دی یا دی‌وی Image گویند.

DVD2SVCD

TMPGEnc

Copy to dvd

از این نرم‌افزارها برای اضافه کردن چندین زیرنویس و همین‌طور انتخاب خروجی به‌عنوان VCD یا DVD می‌توان استفاده کرد.

همین‌طور ۲ نرم‌افزار VOBSub و TMPGEnc (با هم) برای این کار استفاده می‌شوند.

مهران باقری - سلام مدتی هست که وقتی سیستم را شات‌دان می‌کنم یا در حالت اسلیپ قرار می‌دهم، خاموش نمی‌شود. همچنین، ساعت ویندوز هم دقیق عمل نمی‌کند و نامنظم است. ویندوز را هم عوض کردم اما مشکلم برطرف نشد.

تنظیمات BIOS سیستم خود را به حالت پیش فرض بازگردانید.